

NF16665 — CAISSE : RACCOURCIS CLAVIER

Voir la carte de la fonctionnalité : [A classer](#)

En caisse liste des raccourcis autorisés dans la rubrique `Articles`, `règlements`

Raccourci	Description
A[<i>code barres</i>] ou A*[<i>code barres</i>]	Recherche un article avec le code barres spécifié (exp : A00000017)
B[<i>code barres</i>] ou B*[<i>code barres</i>]	Recherche le bon d'avoir, cadeaux... avec le code barres spécifié (exp : B2801020000)
C[<i>code barres</i>]	Recherche la carte de fidélité avec le code barres spécifié (exp : C2904570000973)
C*[<i>nom/prénom</i>]	Recherche le client par son nom et prénom (exp : C*Sylvie)
D[<i>code barres</i>] ou D*[<i>code barres</i>]	Retourne l'article en défectueux (exp : D00000017)'
DE[<i>code barres</i>] ou DE*[<i>code barres</i>]	Retourne l'article en défectueux et en remise article . Le programme demandera de remise article (exp : DE00000017)
DP[<i>code barres</i>] ou DP*[<i>code barres</i>]	Retourne l'article en défectueux et en promotion . Le programme demandera de promotion (exp : DP00000017)
DS[<i>code barres</i>] ou DS*[<i>code barres</i>]	Retourne l'article défini par le code barres en article défectueux et en solde. Le programme demandera le pourcentage de solde (exp : DP00000017)
E[<i>code barres</i>] ou E*[<i>code barres</i>]	Vend l'article défini par le code barres en remise article . Le programme demandera le pourcentage de remise (exp : E00000017)
F[<i>code barres</i>] ou F*[<i>code barres</i>]	Vend l'article défini par le code barres en points flottants (exp : F00000017)
G[<i>règlement</i>] ou G*[<i>règlement</i>]	Passe un règlement précis (exp : G*es (pour espèce))
L*[<i>code modèle</i>]	Recherche le modèle précisé (exp : L*501)
M[<i>code barres</i>] ou M*[<i>code barres</i>]	Vend l'article défini par le code barres. Le programme demandera de saisir toutes les informations : quantité, prix .. (exp : M00000017)
R[<i>code barres</i>] ou M*[<i>code barres</i>]	Retourne l'article défini par le code barres. (exp : R00000017)
RE[<i>code barres</i>] ou RE*[<i>code barres</i>]	Retourne l'article défini par le code barres en remise article . Le programme demandera le pourcentage de la remise (exp : RE00000017)
RP[<i>code barres</i>] ou RP*[<i>code barres</i>]	Retourne l'article en promotion . Le programme demandera de saisir le pourcentage de la promotion (exp : RP00000017)
RS[<i>code barres</i>] ou RS*[<i>code barres</i>]	Retourne l'article en solde . Le programme demandera de saisir le pourcentage de la remise (exp : RS00000017)
RF[<i>code barres</i>] ou RS*[<i>code barres</i>]	Retourne l'article en points (exp : RF00000017)

T[sous-famille] ou T*[sous-famille]	Passer une vente en sous-famille (exp : T*AEE)
W[code barres ou code modèle] ou W*[code barres ou code modèle]	recherche le modèle ou par code barres précisé (exp : W*501 ou W00000017)
Y[code barres] ou Y*[code barres]	recherche une carte pré-payée par son code barres (exp : Y2701020000015)
*[quantité]	Change la quantité de la ligne de détail de vente sélectionnée (exp : *2 ou *-1 ...)
*p[%]	Passer le détail de vente en promotion en lui définissant le pourcentage (exp : *p20)
*s[%]	Passer le détail de vente avec un % de solde (exp : *s20)
*e[%]	Passer le détail de vente avec un % de remise article (exp : *e20)
*%[%]	Passer le détail de vente avec un % de solde ou promotionnel suivant paramètre . fonction des paramètres du programme (exp : *%20)
*d	Passer le détail de vente en défectueux (exp : *d)
*d[%]	Passer le détail de vente défectueux avec un % de remise article (exp : *d20)
*g%:[%]	Passer une remise caisse avec un % (exp : *g%:20) (1)
*gRE:[montant]	Passer un montant de remise caisse (exp : *gRE:20)
*g%[type remise]:[%]	Passer une remise caisse d'un certain type en définissant le pourcentage de remise (exp : *g%:20) (1)
*g[règlement]:[montant]	Passer un règlement d'un certain montant (exp : *gES:20)
*#h:[nom du clavier tactile]	change le clavier tactile horizontal (donnez lui un nom court) (exp : *#h:c4) (disponible vers 2.10)
*#v:[nom du clavier tactile]	change le clavier tactile vertical (donnez lui un nom court) (exp : *#v:c4) (disponible vers 2.10)
*#vh:[nom du clavier tactile vertical],[nom du clavier tactile horizontal]	change les claviers tactiles vertical et horizontal en même temps (disponible vers 2.10)
*#c:[code caissier]	ouvre un nouveau débit ou reprend débit en attente pour un caissier (exp : *#c:2)

- **(1) Pour un raccourci sur le clavier de caisse % doit être remplacé +ù :**
 - Exemple : Remplacer *g%:20 par *g+ù:20{tab}