

# NOTES DE VERSION DE POLARIS 5.09

---

[Revenir à la page des versions](#)

## Sommaire

### 1 Généralités

- 1.1 Modification de la gestion des grilles tailles
  - 1.1.1 Suppression des groupes de tailles
  - 1.1.2 Fiche stock : changement de grille de tailles

### 2 Menu "Analyses"

- 2.1 Géolocalisation des ventes : désactivation de l'option

### 3 Menu "Base de travail"

#### 3.1 Entités

- 3.1.1 Fournisseur
  - 3.1.1.1 Gestion des affiliations fournisseur

#### 3.2 Référencier

- 3.2.1 Paramétrage de référencier et importation
  - 3.2.1.1 Référencier "Modèles" : séparateur de mappage de RFS
  - 3.2.1.2 Référencier "Modèles" : informations d'encombrement
  - 3.2.1.3 Référencier "Réceptions" : Livraison directe, réception prévisionnelle, Ajustement sur erreur ou Retour fournisseur
  - 3.2.1.4 Référencier "Description internet"
- 3.2.2 Importation de référenciers et importation
  - 3.2.2.1 Importation de référencier modèle sans RFS
  - 3.2.2.2 Importation de référencier modèle et grilles de tailles

### 4 Menu "Client"

#### 4.1 Publipostage/Mailing

##### 4.1.1 Publipostage/Mailing via "Application mobiles"

#### 5 Menu "Ventes"

##### 5.1 Vendre

##### 5.1.1 Remise fidélité en lien avec application de fidélité sur mobile

# GÉNÉRALITÉS

---

# Modification de la gestion des grilles tailles

## Suppression des groupes de tailles

A savoir :

Afin de faciliter la gestion des grilles tailles, la notion de groupe de tailles a été supprimée.

- L'ancienne option accessible depuis le menu Base de travail > Classifications > Groupes de tailles a été supprimée.

## Fiche stock : changement de grille de tailles

La suppression des groupes de tailles implique certaines modifications de comportement.


A savoir :

Dans la fiche stock, il n'est plus possible de modifier la grille de tailles directement. Il convient de sélectionner une nouvelle grille taille puis de faire correspondre les tailles utilisées du modèle entre l'ancienne et la nouvelle grille.

- Aller au menu Analyses > Fiche stock
- Sélectionner une déclinaison > modifier
- Un nouveau bouton situé à droite de la grille de taille vous permet de changer de grille de tailles :

N° de grille de tailles  ? 

- La liste de gauche présente les tailles de la grille existante avec la position dans la grille et le nom de la taille.
- Les lignes en rouge identifient les tailles existantes (utilisées) du modèle pour lesquelles il est obligatoire de faire correspondre une nouvelle taille (pour les autres c'est facultatif) :




- Sélectionner la nouvelle grille taille, dont les tailles apparaissent dans la liste de droite :

N° de grille de tailles		39 au 46		?
Position	Tailles	Positi...	Tailles	
1	37	1	39	
2	38	2	40	
3	38.5	3	41	
4	39	4	42	
5	39.5	5	43	
6	40	6	44	
7	40.5	7	45	
8	41	8	46	
9	41.5	27	P#0	
10	42	28	P#1	
11	42.5	29	P#2	
12	43	30	P#3	
13	43.5	31	P#4	
14	44	32	P#5	
15	44.5	33	P#6	
16	45	34	P#7	
17	45.5	35	P#8	
18	46	36	P#9	


- **Puis faites correspondre les tailles entre elles en déplaçant les tailles de la nouvelle grille (significatives ou vides suivant besoin) dans la liste de droite à l'aide des boutons "Flèche haut", "Flèche bas" ou de la souris.**
- Dans notre exemple, commencer à déplacer vers le bas la taille 46 puis le 45 à l'aide des flèches bas.
- Attention, si vous utilisez la souris pour déplacer vers le bas, il la positionne *au dessus* du marqueur de ligne.

N° de grille de tailles		39 au 46		?
Position	Tailles	Positi...	Tailles	
1	37	27	P#0	
2	38	28	P#1	
3	38.5	29	P#2	
4	39	1	39	
5	39.5	30	P#3	
6	40	2	40	
7	40.5	31	P#4	
8	41	3	41	
9	41.5	32	P#5	
10	42	4	42	
11	42.5	33	P#6	
12	43	5	43	
13	43.5	34	P#7	
14	44	6	44	
15	44.5	35	P#8	
16	45	7	45	
17	45.5	36	P#9	
18	46	8	46	

- Puis valider.
- Si une taille utilisée (de couleur rouge) n'a pas de correspondance dans la nouvelle grille (le 40 dans l'exemple), le programme vous le signale :



- Puis valider la fiche stock
- Dans la fiche stock, les anciennes tailles sont automatiquement remplacées par les nouvelles.
- Par exemple, un changement de grille taille de 2XS, XS, S ... en 36, 38...



- Changera automatiquement le libellé des tailles du modèle :

Taille	Total	36	38	40	42	44	46
Stock début							
Commandes fournisseur	40	10	10	10	10		

A savoir :

**Il n'est plus possible de changer de grille de taille depuis la modification massive des modèles. (Analyses > travaux sur filtres ou listes de modèles)**

## **MENU "ANALYSES"**

---

# Géolocalisation des ventes : désactivation de l'option

---

L'ancienne fonctionnalité "Géolocalisation des ventes" a été désactivée suite à un changement de droit d'utilisation du service par Google.

## MENU "BASE DE TRAVAIL"

---

# Entités

## Fournisseur

### Gestion des affiliations fournisseur

La gestion des affiliations ou commission affiliation est une convention passée entre le fournisseur et son distributeur (point de vente) spécifiant que le commerçant devient dépositaire de la marchandise. Il ne l'achète pas et n'a donc pas de stock à financer. Il est rémunéré par le fournisseur par un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé. En fin de saison, la marchandise est reprise par le fournisseur.

Dans Polaris, l'option d'affiliation se définit au niveau de chaque fournisseur (décochée par défaut) et permet de ne saisir que le prix de vente, pas le prix d'achat qui égal=0 (PAHT=0, PCFHT=0 et PAMP=0) en commande, réception ...

#### Paramétrage de l'affiliation :

- Aller au menu "Base de travail" > Entités > Fournisseur
- Cocher la case **Affiliation**

**Modification d'un fournisseur**

**Coordonnées du fournisseur affilié test**

Enseigne: Test

Adresse:

Code postal: Ville:

Pays: France

**Coordonnées téléphoniques**

Tél. bureau:

Tél. portable:

Fax:

E-Mail Serv. Commercial:

E-Mail Serv. Livraison:

E-Mail Support:

**Informations complémentaires**

Multiplicateur usuel: 2,00

Code compta:

Code client:

Bon de commande personnalisé: Choisir un format

Franco de port: 0,00

Marque par défaut: Test

Libellé de paiement:

Affiliation

Gestion des défectueux: Bon de destruction des défectueux

Les magasins sont affiliés à ce fournisseur. Les PA seront saisis à Zéro

- A la validation, le programme vous demande si vous souhaitez remettre à zéro les prix d'achat des modèles liés à ce fournisseur ([Non] par défaut) :



Vous avez coché l'option 'Affiliation' permettant de ne pas saisir de prix d'achat. Par défaut, cliquer sur [Non] :  
[Non] Enregistre (sans RAZ les prix d'achat des modèles existants)  
[Oui] Enregistre et remet à zéro les prix d'achat(PAHT, PCFHT, PAMP) de tous les modèles liés à ce fournisseur mais pas les prix d'achat des mouvements existants (commandes, réceptions, transferts, ventes).  
[Annuler] Revient à la fiche fournisseur

Oui

Non

Annuler

- [Non] : enregistre la fiche fournisseur sans remettre à zéro les PA existants des modèles
- [Oui] : **Attention, cette opération est irréversible !**

#### Créer une commande, réception ... pour un fournisseur affilié

- En commande ou réception, lors de la saisie d'un modèle nouveau ou existant, les colonnes de prix d'achat "PAHT", "PCFHT" n'apparaissent pas ou ne sont pas en saisie.
- Les nouveaux modèles ou déclinaisons ont les prix d'achat=0 : PAHT, PCFHT, PAMP.
- Lors de la validation de la commande, le montant au PAHT=0.
- La marge devient bien sûr non significative.

# Référencier

## Paramétrage de référencier et importation

### Référencier "Modèles" : séparateur de mappage de RFS

Le référencier modèle comprend une nouvelle option de séparateur de RFS permettant de définir un séparateur entre les libellés du rayon, famille, sous-famille.

- Aller au menu Base de travail > référencier > paramétrage de référencier
- Sélectionner le type d'importation "Modèles"
- Renseigner la dernière option : **Séparateur de mappage de rfs** avec le caractère souhaité :

Séparateur de mappage de rfs /

#### A savoir :

**Attention, si vous renseignez un séparateur de mappage RFS pour un référencier déjà importé comportant des mappages sous-familles existants, les mappages sous-familles seront recrées avec le séparateur et il faudra renseigner tous les nouveaux mappages sous-familles.**

Par exemple, l'intégration d'un référencier existant modifié avec un séparateur de mappage de rfs ="/", **recrée les nouveaux mappages qui doivent être de nouveau renseignés :**

#### Mappage des sous-familles


Gérer ici les mappages des sous-familles.

Informations de base

Recherche

<input type="checkbox"/>	 Référenci...	F...	 Champs da...	Sous-familles
<input checked="" type="radio"/>	<b>_eden park</b>	lk...	Kids/maillot	Sous-famille par défaut
<input checked="" type="radio"/>	<b>_eden park</b>	lk...	Kids/polo	Sous-famille par défaut
<input type="radio"/>	<b>_eden park</b>	lk...	Kidsmaillot	Sous-famille par défaut
<input type="radio"/>	<b>_eden park</b>	lk...	Kidspolo	Sous-famille par défaut

## Référencier "Modèles" : informations d'encombrement

Les informations d'encombrement (hauteur, largeur, longueur, poids, encombrement) situées dans l'onglet "Encombrement" de la fiche stock, ont été rajoutées dans le référencier de type "Modèles".

- Aller au menu Base de travail > référencier > paramétrage de référencier
- Sélectionner le type d'importation "Modèles"
- Renseigner les nouvelles zones correspondant à l'onglet 'Encombrement' de la fiche stock

Hauteur (en mm)

Largeur (en mm)

Longueur (en mm)

Poids (en g)

Indice d'encombrement

## Référencier "Réceptions" : Livraison directe, réception prévisionnelle, Ajustement sur erreur ou Retour fournisseur

Il est désormais possible d'intégrer via le référencier de type "Réceptions" 4 types de mouvements :

- **Livraison directe** : bon de type "LD" comme actuellement
- **Réception prévisionnelle** : bon de type "RP" qui ne met pas à jour le stock et qui sert à comparer le théorique avec le réel (souvent une réception de commande pas code barre).
- **Ajustement sur erreur** : bon de type "AE"
- **Retour fournisseur** : bon de type "RF"

Type de bon de mouvement	
	Livraison directe
	Livraison directe
	Réception prévisionnelle
	Ajustement sur erreur
	Retour fournisseur

- Les réceptions directe "LD" et les retours fournisseur "RF" ne supportent que les quantités positives.
- Les retours fournisseur "RF" passent toutes les quantités en négatif.
- Les ajustements sur erreur supportent les quantités positives ou négatives.

## Référencier "Description internet"

Un nouveau type d'importation de référencier **Description internet** permet d'intégrer certaines informations internet du modèle.

**Définition du référencier :**

- Aller au menu Base de travail > Référencier > Paramétrage de référencement
- Sélectionner le type d'importation "Description internet" :

Type d'importation Description Internet

- Renseigner les nouvelles informations en plus des informations (gencod ou modèle) :
  - **Internet description modèle**
  - **Internet description critère**
  - **Internet titre modèle**
  - **Internet titre critère**
  - **Site internet** éventuellement

Correspondant aux informations ci-dessous de la fiche modèle :

The screenshot displays two main panels in the Polaris software interface.

**Left Panel: Informations Internet**

- Header: **Système métrique** | Informations Internet
- Message: *Vous souhaitez modifier les informations du site internet*
- Form: **Site internet** (dropdown menu with a question mark icon)
- Section: **Informations catalogue**
  - Libellé : *Ne pas renseigner pour réutiliser celui du modèle*
  - Input field: internet titre modèle
  - Note du produit : ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
  - Résumé (indexation/SEO) : [Empty text area]
  - Description : internet description modèle
- Section: **Commentaires clients**
  - Search bar: Recherche
  - Table header: Date | Libellé | No... | Avis

**Right Panel: Critères**

- Section: **Liste des critères**
- Table:
 

🌱 Niv1	🌱 Niv2 C...	🌱 Niv
	No	
- Buttons: + Créer | ✍ Supprimer
- Section: **Informations sur le critère sélectionné**
- Header: Photo | Informations Internet
- Message: *Vous souhaitez modifier les informations*
- Form: **Site internet** (dropdown menu)
- Section: **Informations catalogue**
  - Publier ce critère sur le site internet
  - Toujours présenter avec du stock
  - Libellé : *Ne pas renseigner*
  - Input field: internet titre critère
  - Résumé (indexation/SEO) : [Empty text area]
  - Description : internet description critère

**Importation manuelle :**

- Aller au menu Base de travail > Référencier > Importation de référencement et importation
- Renseigner les informations habituelles et cliquer sur l'onglet **Description internet** :

Importations...

Type de référencier  ? Marque  ?

Fichier à importer

Collection  ?  Monnaies  ?

Modèles Commandes Réceptions Réceptions sur commandes Tarifications Transferts Ventes Solde Description internet

Vous souhaitez modifier les informations du site internet suivant :

Site internet  ?

- Renseigner éventuellement le site internet puis cliquer sur le bouton 'Importation'

### Importation via une tâche automatisée

- Aller au menu Système > Mes tâches automatisées > Créer
- Renseigner toutes les informations habituelles
- Dans l'onglet 'options de la tâche', cocher 'Description internet'
- Dans l'onglet 'Général', renseigner éventuellement le site internet

Définition de la tâche Options de la tâche

Type de référencier  ? Marque

Noms des fichiers à importer

Configuration FTP

Adresse du serveur FTP :

Nom d'utilisateur :   Mode passif

Mot de passe :   Mode sécurisé

Répertoire de connexion  ?

Types importations	Types de fic...
<input type="checkbox"/> Solde	
<input type="checkbox"/> Disponibilité	
<input type="checkbox"/> Colis	
<input type="checkbox"/> Grille de tailles	
<input checked="" type="checkbox"/> Description internet	*.csv

Ne pas re-télécharger les fichiers

Général Mouvements Ventes Solde

Supprimer les fichiers du serveur

Archiver

Monnaies  ?

Vous souhaitez modifier les informations du site internet suivant :

Site internet  ?

## Importation de référenciers et importation

### Importation de référencier modèle sans RFS

Il est désormais possible d'importer les modèles même si le mappage sous-famille n'est pas défini. Il suffit de valider l'écran de mappage des sous-famille en conservant **Sous-famille par défaut** qui est proposé.


 Mappage des sous-familles

Système Stock Analyses Base de travail Clients Ventes Utilitaires ?



Informations de base

Recherche

<input type="checkbox"/>	Fournisseurs	Référence...		Sous-familles
<input type="radio"/>	Adidas	Adidas	<b>Cf03bottines et boots</b>	Sous-famille par défaut
<input type="radio"/>	Adidas	Adidas	<b>Cg02bottes</b>	Sous-famille par défaut

- Le journal du système précisera que le modèle est importé dans la sous-famille par défaut

*Le code sous-famille (CG02BOTTES) n'est pas défini pour le modèle 01001-rouge pvc, il sera donc importé dans la sous-famille par défaut*

Importation de : 01001-rouge pvc

- La fiche du modèle importé indiquera en code RFS **Sous-famille par défaut**

## Modification d'un modèle

Saisie de modèle 

Fiche Modèle **Encombrement** Système métrique  Informations Internet

**- Informations de base**

Code modèle

Libellé modèle

Code douane

Service

**- Classifications**

Destination  ?

Semelle  ?

Marque  ?

Code RFS  ?

N° de grille de tailles  ? 

### A savoir :

#### Concernant 'Code TVA' et 'Code Etiquette' du modèle :

- Si le mappage n'est pas défini, ce seront ceux définis dans le paramétrage par défaut

(Système>Paramétrages>Options générales>Saisie automatique des étiquettes, grille de taille et TVA).

- Si le paramétrage par défaut n'est pas défini, ce seront ceux les plus utilisés dans les sous-familles.

- Les mappages auront été créés automatiquement. Après importation, pour affecter les modèles à la bonne sous-famille, il est possible de :
  - Changer la sous-famille du modèle
  - Faire le mappage dans le module 'Mappage des sous-familles'

**Affecter une sous-famille à un modèle (sans RFS définie) ou au mappage sous-famille affectera TOUS les modèles liés à la 'Sous-famille par défaut' correspondante.**

## Importation de référencier modèle et grilles de tailles

- La notion de groupe de tailles ayant été supprimée, l'importation des modèles par référencier ne contrôle plus la compatibilité des grilles de taille.
- Pour simplifier les importations, les grilles de tailles seront au besoin automatiquement créées ou modifiées.
  
- Lors de la création du modèle par référencier :
  - Le système va rechercher une grille de taille comportant le maximum de tailles du modèle (au moins 70%)
  - S'il ne trouve rien, une nouvelle grille est automatiquement créée
  - S'il en trouve une, il la complète
  - S'il ne peut pas la compléter, il en crée une nouvelle
  
- Les nouvelles grilles créées sont nommées 'Grille JJ/MM/AAAA hh:mm:ss numéro automatique'

<input type="radio"/> Grille 18/07/2016 15:16:18 0	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5				
<input type="radio"/> Grille 18/07/2016 15:16:18 1	S	M	L	XL	XXL														

## MENU "CLIENT"

---

# Publipostage/Mailing

## Publipostage/Mailing via "Application mobiles"

Une nouvelle option **Application mobiles** du publipostage/ mailing permet l'envoi de messages publicitaires de type SMS sur les applications mobiles de fidélité (gratuit).

Création d'une campagne de publipostage/Mailing

Création d'une campagne de publi...    **Création du publipostage/Mailing**

### Informations sur le mailing

Nom du mailing: appli mobile

Date d'expédition: 19/07/2016 ?

Envoi prévu par:

- Export
- SMS
- Application mobiles

### Sélection des clients

Commencer avec:

- Aucun client
- Tous les clients
- Exclure les clients ne souhaitant pas être contactés

+ Ajouter des clients avec un filtre

- Retirer des clients avec un filtre

Filtres utilisés:

- + Client sur application mobile

Modifier    Supprimer

Informations	Valeurs
Nombre de clients	139
Nombre de clients sélectionnés	129
Nombre de clients avec e-mail	127
Nombre de clients avec téléphone portable	31
Nombre de clients sur l'application mobile	129

# MENU "VENTES"

---

# Vendre

---

## Remise fidélité en lien avec application de fidélité sur mobile

Dans le cadre d'une utilisation de l'**application de fidélité sur mobile**, les règles d'arrondi définies au niveau de la carte seront appliquées pour le calcul de la remise fidélité en pourcentage lors du passage en caisse.