

NF19344 — APPLICATION RAYONNAGE

Disponible depuis la version 11.01.0.39929

Voir la carte de la fonctionnalité : [A classer](#)

Sommaire

1 Fonction de l'application

2 Cas d'usages

2.1 Comment afficher la mini fiche stock ?

2.1.1 Comment sélectionner une autre taille ou déclinaison du modèle ?

2.2 Affectation du zonage à un produit

2.3 Changer le prix de vente dans mon magasin

2.4 Changer le prix de solde ou de promotion pour mon magasin.

2.5 Questions fréquentes

2.5.1 Puis-je changer les prix pour un autre magasin ?

2.5.2 Il me manque une information dans la Mini-Fiche-stock ?

3 Options

3.1 Paramètres

3.1.1 Généralités

3.1.2 Paramètres "Rayonnage"

3.1.3 Paramètres "Mini-Fiche-Stock"

3.2 Droits utilisateur

Fonction de l'application

Pouvoir beeper un CB et visualiser la mini-fiche stock, saisir le zonage, changer le prix de vente TTC ou le prix de vente soldé pour le magasin en cours.

Cas d'usages


Comment afficher la mini fiche stock ?

Mini Fiche stock

Pour beeper le CB sur le DT50, utiliser le bouton "Orange" (situé sur la droite).

Rubrique Code barres, Produits :

•






Beeper le CB : pour afficher la caméra, cliquer sur

- (Depuis la version 11.04) : ou faire un mouvement de la gauche vers la droite pour ouvrir la caméra, de la droite vers la gauche pour fermer la caméra si aucun Cb a beeper.

- ou saisir le début du code modèle et le sélectionner dans la liste.

Affiche :

- Informations du produit paramétrées et renseignées : **code modèle**, niveaux, **taille**, marque, sous-famille, zone, catégories, libellé modèle
-  pour afficher le détail (stock, prix ..) par taille. (La taille active figure entre < >).  pour réduire.
- Stock : quantité en stock du magasin du répliqueur (sans déduire la quantité réservée).
 - Cliquer sur la flèche à droite pour afficher le stock par taille. Un tag couleur informe sur la disponibilité (Vert, rouge).
 - Cliquer sur chaque taille pour afficher la quantité en stock par magasin.
- Prix : prix achat catalogue, derniers PA HT, PAMP, PV TTC. Cliquer sur la flèche à droite pour visualiser éventuellement les prix par taille.



Disponible depuis la version 11.04



- Stock réservé : quantité réservée
- Réceptions prévisionnelles : Date de la prochaine réception prévisionnelle et quantité par taille

Comment sélectionner une autre taille ou déclinaison du modèle ?

Disponible depuis la version 11.04

- Pour rechercher un autre critère du modèle : `ListeCritères`
- Pour rechercher une autre taille de cette déclinaison : `ListeTailles`. Les tailles grisées n'existent pas dans le critère.



Les listes critères et tailles affichent des indicateurs de stock :


- Aucun : il y a du stock dans le magasin
-  : pas de stock dans le magasin mais du stock dans un autre magasin
-  : pas de stock mais en commande

Affectation du zonage à un produit

Le zonage définit l'emplacement du produit dans le dépôt (allée, emplacement, étagère ...).

Onglet Zonage :

- Beeper le CB
- Zone : saisir le code du zonage associé (en respectant le paramètre de structure des codes de zone). En cas de zonage au critère/taille, vous pouvez
 - sélectionner/désélectionner les tailles
 -  : tout sélectionner
 -  : tout désélectionner



Changer le prix de vente dans mon magasin

L'onglet `Prix` de vente permet de saisir une correction du prix de vente d'un article pour le magasin en cours et d'imprimer éventuellement les étiquettes.

- Beeper le CB ou saisir le code modèle et sélectionner la déclinaison / taille dans la liste
- Affiche les infos du produit : déclinaison taille, stock, PVTTC
- Saisir le nouveau prix de vente
- Si la déclinaison a un prix :
 - unique : modifie le PVTTC de la déclinaison
 - par taille : modifie le PVTTC de la déclinaison/taille. Il est possible de dé/sélectionner, inverser la sélection des autres tailles.
- Signale que le bon est en attente de validation. A la fin :
 - Appliquer les modifications de prix: génère un bon de type CP "Changement de prix" pour le magasin en cours et édite les étiquettes sur l'imprimante par défaut.
 - Appliquer les corrections de prix: génère un bon de type CP "Changement de prix" pour le magasin en cours
- Les journaux ne signalent pas la création du bon CP.

Changer le prix de solde ou de promotion pour mon magasin.

L'onglet `Promotion` et `solde` vous permet de corriger une erreur ou d'ajuster le prix de vente soldé d'un produit pour le magasin du réplicateur d'un plan de solde en cours ou futur.

- Beeper le CB
- Saisir le début du libellé puis sélectionner dans la liste le plan de solde (présent ou futur) et le N° de la démarque si nécessaire
- le programme affiche les informations du produit
- Saisir le % de promotion ou le nouveaux PV soldé/promo
- Le prix de solde est automatiquement enregistré.

Questions fréquentes

Puis-je changer les prix pour un autre magasin ?

non

Il me manque une information dans la Mini-Fiche-stock ?

L'affichage des données de la mini-Fiche-stock peuvent se paramétrer. Vous pouvez appeler la hotline.

Options

Paramètres

Généralités

Hors les paramètres généraux de structure (gestion des catégories, niveaux ...) seuls les paramètres Applications sont gérés dans les applications.

A savoir :

Veillez arrêter puis relancer l'application suite à toute modification de paramètre Polaris.

Paramètres "Rayonnage"

- Les paramètres sont **généraux**.
- Système / Paramétrages / Applications / Rayonnage
- OU Système / Gestion des appareils/ Paramétrer / Onglet "Paramètres" / Applications / Rayonnage.
- Exemple de code de structure des codes de zone: vide par défaut, non obligatoire (affiche la "Structure des codes de zone"). Libellé d'aide à la saisie, affiché dans la rubrique à saisir dans l'application pour rappeler le format de saisie.
- Niveau du zonage dépôt: par défaut "Critères". Définit le niveau minimum du zonage :
 - Critères : Par défaut. Modifiable dans la fiche stock / Liste des critères / Zonage
 - Modèles : modifiable dans la fiche stock / rubrique "Zonage"
 - Tailles : visible dans la fiche stock dans l'onglet "Code article" mais *non modifiable* dans polaris.

A savoir :

Attention, ces 3 informations sont stockées dans des rubriques différentes dans la base. Si vous modifiez ce niveau, les précédentes saisies ne seront pas réaffectées dans le nouveau niveau.

- Structure des codes de zone: A??P??E?? par défaut. Permet de définir la structure du zonage *dans l'application Rayonnage et dans les éditions des étiquettes de zone uniquement*

afin d'éviter des erreurs de saisie. Il ne s'applique pas dans la saisie du zonage dans la fiche modèle.

Paramètres "Mini-Fiche-Stock"

Ces paramètres **généraux** vous permettent de gérer l'affichage de la photo, marque, collection, catégories ...

- Système / Paramétrages / Applications / Mini-Fiche-Stock
- OU Système / Gestion des appareils / Paramétrer / Onglet "Paramètres" / Applications / Mini-Fiche-Stock.
- Champs à afficher dans la mini fiche stock: cocher ou décocher les éléments à afficher

8

Disponible depuis la version 11.04

Stock réservé (Ligne "Commandes en cours" du détail de stock)

- Réceptions prévisionnelles : dates de livraison prévisionnelle du reste à livrer des commandes en cours

Disponible depuis la version 11.04

- Ignorer les commandes dans la mini fiche stock: 100 jours par défaut. Ignorer les commandes de plus de x jours dans la mini fiche stock.
 - Ce paramètre s'applique pour les dates de réceptions prévisionnelles (pour ne pas afficher de vieilles dates prévisionnelles de vieilles commandes).
- Ordre des niveaux: sélectionner l'ordre et l'affichage des différents niveaux.
 - Ce paramètre s'applique dans la liste des critères.
- Valider

Veillez relancer l'application pour une prise en compte de la modification des paramètres.

Droits utilisateur

[Droits utilisateur des applications.](#)